



Configurazione delle stampe dei movimenti di magazzino o delle fatture non elettroniche

1. Configurazione delle stampe dei movimenti di magazzino o delle fatture non elettroniche

Posizionati sull'icona di configurazione (punto 1), poi clicca su Configurazione (punto 2)



Seleziona Magazzino (punto 3) quindi spostati sulla tendina Stampe (punto 4).



Da qui è possibile personalizzare la struttura dei documenti che manderai in stampa (punto 5):

Intestata 1

Fornitore	Destinazione
METRO Italia S.p.A. VIA XXV APRILE, 23 20097 SAN DONATO MILANESE (MI) IT P.I. 02827030962 C.F. 02827030962	UP1 Milano centro Via esempi 100 20121 Milano (MI) ITALIA

Ordine a Fornitore del	Oggetto:
------------------------	----------

Vi trasmettiamo ordine dei seguenti prodotti

Codice	Descrizione	Qta.	UM	Sc.Me.	Prezzo	Sconto %	Sconto	Importo
6778	test t	4,00	qta		5,00			20,00

non definitivo

Nella prima riga puoi impostare la configurazione della lista movimenti/ fatturazione per la visualizzazione delle colonne nel documento di stampa. Tieni conto che lo spazio totale a disposizione è 190mm (punto 6):

Etichetta	Codice	Lotto	Descrizione	Qta.	UM	Sc.Me.	Prezzo	Sconto %	Sconto	Importo	Iva	Colli
Dimensione (in mm)	26.5	0	auto	15	13	11	21	15	12	21	12	0

- Lo spazio totale a disposizione è di 190mm
- La dimensione del campo descrizione verrà calcolato in base alle colonne effettivamente presenti nel movimento (in base alla causale) per sottrazione
- Se si vuole nascondere completamente una colonna, impostare la dimensione a 0

Le dimensioni indicate sono state preimpostate di default (punto 7), i riquadri in rosso (punto 8) sono quelli a zero che non verranno visualizzati nella stampa; la dimensione del campo "descrizione" (punto 9) è l'unica impostata su AUTO poichè verrà calcolata in base alle colonne effettivamente presenti nel documento da stampare.

Etichetta	Codice	Lotto	Descrizione	Qta.
Dimensione (in mm)	26.5	0	auto	15

- Lo spazio totale a disposizione è di 190mm
- La dimensione del campo descrizione verrà calcolato in base alle colonne effettivamente presenti nel documento da stampare
- Se si vuole nascondere completamente una colonna, impostare la dimensione a 0

Il campo "Abilita Stretch dei caratteri" (punto 10) è consigliabile lasciarlo attivo perchè serve ad evitare problemi di interfaccia con le stampanti, cosa che ormai accade raramente.

Abilita Stretch dei caratteri (disabilitare nel caso di problemi con stampanti PostScript) **10**

Il campo "Stampa firma in Ordini a fornitore" (punto 11), se abilitato, ti permette di mostrare la firma della persona che ha inviato il documento.

Stampa Firma in Ordini a fornitore **11**

Il campo "Includere descrizioni estese articoli" (punto 12), se validato, ti permetterà di inserire una descrizione aggiuntiva ad ogni articolo come meglio specificato nel simbolo `mini_magick20260708-31523-kcqz6q.gif`

Includere Descrizioni Estese Articoli **12**

Abilita aspetto esteriore in articoli

Stampa solo causale estesa in documenti

Stampa la sede legale

se il campo è validato, la descrizione aggiuntiva di ogni articolo, verrà aggiunta nel documento di fattura o di magazzino

Attiva il campo "Abilita aspetto esteriore in articoli" (punto 13) secondo quanto specificato nel simbolo `mini_magick20260708-31523-kcqz6q.gif`

Estese Articoli	
Abilita aspetto esteriore in articoli	<input type="checkbox"/> ? 13
Stampa solo causale estesa in documenti	<input type="checkbox"/>
Stampa la sede legale, ove presente, nei documenti	<input checked="" type="checkbox"/> ?
Stampa la pec, ove presente, nei documenti	<input checked="" type="checkbox"/> ?

con il campo vistato, nelle stampe degli Ordini a fornitore, sotto ciascun articolo viene aggiunta una riga che indica l'aspetto esteriore del bene (cartoni, plastica, pallet ecc ecc).
La tabella dell'Aspetto esteriore dei beni è presente in Configurazione > Magazzino > Tabelle accessorie

All'interno di ciascuna scheda di articolo di magazzino può essere indicato l'aspetto esteriore del bene nella tabella Default

Ispeziona i simboli `mini_magick20260708-31523-kcqz6q.gif` per capire se validare i campi "Stampa la sede legale" (punto 14), "Stampa la pec" (punto 15), "Visualizza riferimenti per movimenti precedenti" (punto 16) e includi riferimenti in stampa documento (punto 17)

Stampa la sede legale, ove presente, nei documenti	<input checked="" type="checkbox"/> ? 14
Stampa la pec, ove presente, nei documenti	<input checked="" type="checkbox"/> ? 15
Visualizzare Riferimenti per Movimenti Precedenti	<input checked="" type="checkbox"/> ? 16
Includere i Riferimenti in Stampa Documento	<input checked="" type="checkbox"/> ? 17

Abilita il campo "Includi informazioni aggiuntive in stampa per le matricole" (punto 18) se gestisci articoli/prodotti che hanno questa specifica codifica.

Includere Informazioni aggiuntive in stampa per le matricole	<input type="checkbox"/> 18
--	------------------------------------

Ispeziona i simboli `mini_magick20260708-31523-kcqz6q.gif` prima di validare i campi "Evidenza omaggi in fattura" (punto 19), "Stampare il QR Code" (punto 20), "Forza sempre gli importi a due cifre" (punto 21)

Evidenza omaggi in fattura	<input type="checkbox"/> ? 19
Stampare il QR Code per clienti, fornitori e destinazioni	<input type="checkbox"/> ? 20
Forzare Sempre gli Importi a Due Cifre	<input type="checkbox"/> ? 21